

# AromaController

マニュアル



Windows 8以上



Mac OS X 以上



Ubuntu 16.04 以上 & Debian

— Ver.2.0.0 —

### AromaController マニュアル・目次

- アプリをダウンロードする
- アプリをインストールする
- アロマシューターとパソコンを接続する
- アプリを起動する・使用方法
- アプリの設定





ご覧になりたい項目をクリックすると、そのページにジャンプします。

## アプリをダウンロードする

① アロマジョインのホームページから、AromaController のページを開きます。

https://aromajoin.com/ja/software/apps/aroma-controller

※上記のURLを、クリックすると、AromaControllerページが開きます。

ニュース 製品 アプリ 概要 採用情報 サポート



AromaController



Aroma SDK & API

アプリケーション

ホームページ / アプリケーション



#### AromaController

#### 説明

アロマシューターを簡単にデバイス(デスクトップ、スマートフォン、タブレッ ト) に接続して、香りを制御するアプリケーションです。

#### 特徴

- Aroma Shooter USBタイプはデスクトップのAromaControllerに対応
- Aroma Shooter BluetoothタイプはiOSとAndroidのAromaControllerに 対応
- o 操作も簡単。デバイスを接続し、香りを噴射する
- アプリケーションのカスタマイズも可能

注意:iPad及びiOSデバイスのご利用の場合は、アロマシューターBluetoothタイ プのみの対応となります。

Android

Windows MacOS X

対応

ドキュメント

## アプリをダウンロードする

② AromaController ページ右下の項目から 1.ご利用希望のOS名をクリックし、 2.ダウンロード(無料)部分下、ダウンロードボタンをクリック します。ダウンロードが始まります。

※ダウンロードの前に、ご利用のOSが下記のバージョンに対応しているかご確認下さい。 異なるバージョンでのご利用はサポート対象外になります。必ず対応するバージョンでご利用ください。



Windows 8 以上



Mac OS X 以上



Ubuntu 16.04 以上 & Debian

Android iOS Windows MacOS X Ubuntu

Aroma Shooter USB

○ Windows 8 以上

※ここでは、例としてWindowsのアプリをダウンロードします。

ダウンロード(無料)

Download
Windows App



あなたのパソコンにAromaControllerアプリの Zipファイルがダウンロードされます。

## アプリをインストールする

①ダウンロードした zipファイルを解凍して、フォルダを開きます。



②ご利用のOSにより手順が異なります。



#### Windows 8 以上 の場合

- 1. CDM21228\_Setup.exe をダブルクリックして、ドライバーをインストールします。【必須】
- 2. AromaController-2.0.0-win.exe をダブルクリックしてAromaControllerアプリをインストールします。



#### Mac OS X の場合

- 1. FTDIUSBSerialDriver\_v2\_4\_2.dmg をダブルクリックして、ドライバーをインストールします。【必須】
- 2. AromaController-2.0.0-mac.dmg をダブルクリックしてAromaControllerアプリをインストールします。




#### Ubuntu 16.04 以上 / Debian の場合

1. AromaController-2.0.0-amd64.deb をダブルクリックしてAromaControllerアプリをインストールします。



AromaControllerアプリのインストール完了です! (デスクトップにアプリのショートカットが作成されます)

## アロマシューターとパソコンを接続する



アプリを起動する前に、付属品のケーブルのUSB側(大きい方)をパソコンに、micro USB (小さい方)をアロマシューターに接続します。

※ micro USB (小さい方)は、接続の向きにご注意下さい。故障の原因となります。

## アプリを起動する・使用方法





デスクトップにあるAromaControllerアプリのアイコンを ダブルクリックして、AromaControllerアプリを起動します。

#### ※アプリを起動する前に、必ずアロマシューターをPCに接続して下さい。

PCに接続する前にAromaControllerアプリを先に起動すると、アロマシューターが認識されず、アプリが動作しません。その場合は、アプリを終了し、再度接続してからアプリを起動してください。

## アプリを起動する・使用方法

それぞれのボタンをクリックすると、 その番号に装填されたカートリッジの香りが噴射されます。



#### ※クリックしても香りが出ない場合は...

アプリを終了して、再度アロマシューターを接続をしてから、アプリを起動してください。



画面右上の 設定ボタンをクリックすると 設定画面に移動します。

© 2019 AROMAJOIN CORPORATION



デバイス名	
ASN1UA0150	
Aroma Cartridge 設定	
カートリッジ 1	カートリッジ 2
Aroma 1	Aroma 2
カートリッジ3	カートリッジ4
Aroma 3	Aroma 4
カートリッジ 5	カートリッジ 6
Aroma 5	Aroma 6
一般	
日本語	÷
背景の設定	噴射時間(秒)
画像を選択してください。	\$ 1 <b>+</b>
カートリッジボタンの形	アプリケーションのテーマ
円形	ブラック キ
設定をリセット	お問い合わせ お問い合わせ

【 デバイス名 】... 現在パソコンに接続中のアロマシューターが表示されます。

【 Aroma Cartridge 設定 】... 各カートリッジの名前と画像の設定項目。

【一般】…アプリの言語・背景画像・噴射時間・ボタンの形・テーマの設定項目。

### デバイス名

#### デバイス名

**ASN1UA0150** 

現在パソコンに接続中のデバイス(アロマシューター) が表示されます。

デバイス名

接続機器なし

※「接続機器なし」と表記される場合は、アプリを終了し、 パソコンとアロマシューターの接続を確認してから再度アプリを起動してください。



### デバイス名

複数のデバイスを接続したとき(複数のアロマシューターを同時に制御することが可能です)



現在パソコンに接続中のすべてのデバイス(アロマシューター)が表示されます。

※ 複数のアロマシューターは同じ動作の制御になります。1台のパソコンで異なる動作はできません。



※複数のアロマシューターを接続中に、1台のみ制御したい場合は、 右上のメニューから制御したいアロマシューターを選択してください。

### Aroma Cartridge 設定




設定したいカートリッジ番号をクリックすると、カートリッジ設定ウインドウが開きます。



### 一般

#### <言語設定>

アプリの言語を設定します。クリックしてご希望の言語を選択してください。



※「日本語」・「English(英語)」から選択可能です。

### 一般

#### く背景の設定>

アプリの背景を設定します。クリックしてご希望の画像を設定してください。






※画像のファイルサイズ2MB未満、 長方形(横長)の画像が望ましいです。

### 一般

#### <噴射時間(秒)>


香りの噴射時間を設定します。クリックしてご希望の時間を設定してください。




#### 一般

#### <カートリッジボタンの形>

カートリッジボタンの形を設定します。クリックしてご希望の形を選択してください。








円形 正方形

#### 一般

#### **<アプリケーションのテーマ>**

アプリのテーマカラーを設定します。クリックしてご希望のカラーを選択してください。



ブラック ホワイト

#### 一般

#### くその他>

「アプリの設定のリセット」と「お問い合わせ」を行います。




© 2019 AROMAJOIN CORPORATION

画面右上 設定 > をクリックすると、設定画面に戻ります。

一般

※全ての設定が完了したら、右上の ホーム > をクリックすると、ホーム画面(噴射画面)に戻ります。





※設定の一例です。お好みでカスタマイズ可能です。

# ご利用ありがとうございます

